

Excess conferisce un tocco classico a un berretto moderno. Il disegno usa la semplicità della maglia a legaccio e della maglia rasata per mettere in evidenza le linee pulite e semplici.

**Misura**

8.5" (21,5 cm) [circonferenza 17" (43 cm)] x 8.5" (21,5 cm) di altezza

**Ferri**

3 paia di circolari US5 (3.75 mm), da 16" (40 cm)  
Circolari US6 (4 mm) da 16" (40 cm)  
Set di ferri a doppia punta US6 (4 mm)  
Oppure la misura per ottenere la tensione  
(vedi le note)

**Filato**

Koigu premium merino (KPM) oppure Painter's palette premium merino (KPPPM) (175 iarde/160 metri / 50 gr);  
1,4 matasse : KPM colore 8 naturale KPPPM colore 118 -  
245 iarde / 224 metri / 70 gr  
(vedi le note)

**Tensione**

23 m e 35 giri = 4" (10 cm) a maglia rasata

**Altri materiali**

5 segnapunti (1 di un colore (A) e 4 di un colore diverso(B)), ago da tappezziere

**NOTE**

Excess è lavorato in tondo usando un filato sottile (fingering) che lo rende un cappello confortevole e leggero, un accessorio perfetto per clima variabili o da essere indossato tutti i giorni in climi più miti. Se sostituite il filato, assicuratevi di controllare la tensione.

Nella pagina del modello su Ravelry troverete collegamenti a video che spiegano l'avvio provvisorio e la tesa lavorata a maglia.

Avrete bisogno di 2 paia extra di ferri circolari US5 (3.75 mm) per l'ultima parte della tesa. Il cavetto deve essere lungo abbastanza da contenere tutte le maglie.

Il cappello pesa 47 gr (1 matassa KPM o KPPPM = 50 gr), il totale richiesto include anche il campione.

Suggerimento : Fate il campione con un resto di KPM o di KPPPM e usate tutta la matassa per il cappello.

**Abbreviazioni**

m	maglia/e
m. ras	maglia rasata
dir	diritto
rov	rovescio
MSP	mettete segnapunto
SSP	saltate segnapunto
2insdir	lavorare 2 maglie insieme a diritto
ppd	passare, passare, lavorare le 2 m passate insieme a diritto
DL	diritto del lavoro
RL	rovescio del lavoro

Con i ferri circolari US5 (3.75 mm) e usando l'avvio provvisorio, avviate 100 maglie. Mettete il sp A e unite per lavorare in tondo, facendo attenzione a non girare le maglie.

**TESA**

Giro 1 : tutto a diritto

Ripetete il giro 30 volte.

Disfate l'avvio provvisorio e portate le maglie vive su un paio extra di ferri circolari. Usando l'ago da tappezziere, nascondete le codine sul dietro del lavoro. Piegare la tesa con il diritto (DL) rivolto verso di voi e con il rovescio (RL) rivolto verso l'interno. Collocate i ferri paralleli tra loro e, con il ferro extra, lavorate per tutto il giro a diritto le maglie vive (che stanno sul davanti) insieme a quelle dell'avvio provvisorio (che stanno sul dietro).

**CORPO**

Cambiate ai ferri US6 (4 mm)

Giro 1: 40dir, MSP B, 20rov, MSP B, 40dir

Giro 2: 40dir, SSP, 20dir, SSP, 40dir

Giro 3: 40dir, SSP, 20rov, SSP, 40 dir

Ripetete i giri 2 – 3 23 volte

**CORONA**

Giro 1: ppd, 16dir, 2insdir, MSP B, ppd, 16dir, 2insdir, SSP, ppd, 16dir, 2insdir, SSP, ppd, 16dir, 2insdir, MSP B, ppd, 16dir, 2insdir (avete diminuito 10 m)

Giro 2: a dir fino al 2° sp, SSP, a rov fino al sp, SSP, a dir fino alla fine

Giro 3: (ppd, a dir fino 2 m prima del sp, 2insdir, SSP) per 3 volte, ppd, a dir fino 2 m prima del sp, 2insdir (avete diminuito 10 m).

Giro 4: a dir fino al 2° sp, SSP, a rov fino al sp, SSP, a dir fino alla fine  
Ripetete i giri 3 – 4 fino a che rimangono 10 m.

Passate ai ferri a doppia punta quando necessario.

Giro successivo : 2insdir fino alla fine del giro (5 m)

Tagliate il filo lasciando una codina di 8" (20 cm). Con l'ago da tappezziere, passate il filo dentro alle maglie rimaste. Tirate il filo in modo che non rimangono buchini e assicuratelo all'interno (sul RL) del cappello. Nascondete le codine, bloccatelo e godetevolo!

**MISURE FINALI**